KIT FOR SPECIALLY CONTROLLED WASTE DISPOSAL **INFORMATION SYSTEM**

Patent Number:

JP10095505

Publication date:

1998-04-14

Inventor(s):

OGAWA MITSUAKI; MATSUMOTO OSAMU; ITO YOSHIKI; AKIMOTO KENICHI

Applicant(s):

NIPPON TOKUSHU KOGYO KK

Requested Patent: JP10095505

Application Number: JP19970141747 19970530

Priority Number(s):

IPC Classification:

B65F5/00; B09B5/00; G06F17/60; G07C5/08; G07C11/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To control every container and carrier individually from waste collection to waste disposal by combining barge cargo list slips based on the related information including bar code labels and the bar codes input in the terminal of a communication satellite. SOLUTION: A waste discharge plant establishes codes by waste production sources to be controlled

and distributes bar codes to each of the waste production sources. A waste collecting and carrying person, when collecting waste, reads the bar code of each waste container with a bar code reader and measures the weight of each container and inputs these data in the terminal of a communication satellite. A waste intermediately disposing person, when receiving the waste collected and carried, reads the bar code of each waste by solid waste with a bar code reader, and when executing intermediate disposal, reads the bar code again, and transmits the information to a system. A control center receives the data input, when the waste collecting and carrying person has collected the waste, from the communication satellite and takes the data input by the waste intermediately disposing person when carrying and disposing. An executive agency obtains the information from the system of the control center through an on-line information processing system, controlling the actual conditions of waste collecting, carrying and intermediate disposal.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-95505

(43)公開日 平成10年(1998) 4月14日


ABM Z 数6 OL (全 36 頁)
Z
Z
Z
_
收 6 OL (全 36 頁)
会社
灯2丁目9−12
丁2丁目9-12 日本特
丁2丁目9-12 日本特
打2丁目9-12 日本特
左子
4

(54) 【発明の名称】 特別管理廃棄物処理情報システム用キット

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 廃棄物の収集から廃棄処理までを容器または 運搬車ごとに個別管理するようにした収集廃棄処理情報 システムを確実に運行させるために用いるキットの提 供。

【解決手段】 バーコードラベルおよび通信衛星の端末 に入力された該バーコードを含む関係報に基づき必要事 項が記入される積荷明細伝票を組み合わせたことを特徴 とする通信衛星を使用した特別管理廃棄物処理情報システム用キット。上記バーコードラベルは、予め収集場所 および発生場所に関するデータを表すバーコードを表示した特別管理廃棄物用容器または運搬車に付すためのラベルである。バーコードの情報とともに計量した容器または運搬車ごとの重量のデータを入力するとよい。また、上記バーコードのそばに例えばバイオハザードマークのような特別管理廃棄物である旨のマークを表示したものが好ましい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 バーコードラベルおよび通信衛星の端末 に入力された該バーコードを含む関係情報に基づき必要 事項が記入される積荷明細伝票を組み合わせたことを特 徴とする通信衛星を使用した特別管理廃棄物処理情報シ ステム用キット。

【請求項2】 バーコードラベルが、予め収集場所および発生場所に関するデータを表すバーコードを表示した特別管理廃棄物用容器または運搬車に付すためのラベルである請求項1の通信衛星を使用した特別管理廃棄物処 10理情報システム用キット。

【請求項3】 バーコードの情報とともに計量した容器 または運搬車ごとの重量のデータを入力する請求項2の 通信衛星を使用した特別管理廃棄物処理情報システム用 キット。

【請求項4】 バーコードラベルが、上記バーコードの そばに特別管理廃棄物である旨のマークを表示したもの である請求項1、2または3の通信衛星を使用した特別 管理廃棄物処理情報システム用キット。

【請求項5】 特別管理廃棄物である旨のマークが感染 20 性廃棄物である旨を表示するマークである請求項4の通 信衛星を使用した特別管理廃棄物処理情報システム用キ ット。

【請求項6】 特別管理廃棄物である旨のマークがバイオハザードマークである請求項5の通信衛星を使用した特別管理廃棄物処理情報システム用キット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は特別管理廃棄物の回収から運搬、処理までの過程を追跡、記録する情報システム 30 (SCMS)に使用するキットに関し、詳細には、特に、特別管理廃棄物を封入した容器または積載した運搬車にバーコードを付して廃棄物の収集から廃棄処理までを容器または運搬車ごとに個別管理するようにした収集廃棄処理情報システムに使用するキットに関する。

【0002】本発明においてSCMS(Satellite Communication Management Systemの略)とは、図1に概略を示すように、廃棄物処理の流れを、衛星通信を使い情報の収集を行うことにより、排出事業者・収集運搬業者・中間処理業者間の廃棄物処理の管理を可能とし、収集 40した情報から必要な情報を速やかに作成し提供することを目的とするシステムをいう。

【0003】本発明においては特別管理廃棄物という用語は、爆発性、毒性、感染性など人の健康、生活環境に被害を生じるおそれがある一般廃棄物または産業廃棄物のみならず、大量に発生しその投棄が環境汚染に多大の影響のある一般廃棄物または産業廃棄物を含めた意味で用いている。以下、本発明の説明は、特別管理廃棄物として主として医療機関から排出される感染性廃棄物を例に挙げて説明するが、本発明は他のあらゆる特別管理廃50

棄物に対して全く同様に適用できることは言うまでもな

[0004]

【従来の技術】使用済みの注射針、血液が付いたガーゼなど、病原菌が広がる恐れがある病院からの廃棄物は、一般の廃棄物とは別に処理することが法律で義務づけられている。しかし、手間やコストがかかることを嫌い、一般廃棄物に混ぜたり、そのまま投棄するケースが後を絶たない。また、建築現場で発生する廃材など一度に大量に発生しその処分場所を確保することが困難であり不法投棄の問題が生じている。

【0005】現在行われている感染性廃棄物の処理の流れは、収集・運搬業者が中間処理業者へ持ち込む方法が多数で、収集・運搬および中間処理を一括で行う業者とに二分されている。いずれもそれぞれの契約の形態(三者間および二者間)で実行されているが、その内容についてはまちまちである。平成5年7月1日より新たに廃棄物清掃法が実施され、積荷明細伝票(以下、マニフェスト伝票ということもある。)が法的に用いられているが、実際の現場での運用は従来の納品書の位置づけの枠を抜け出せない状況が多く見られる。

【0006】また、排出事業所においても、感染性廃棄 物の取り扱いの意識が今までの産業廃棄物あるいは一般 廃棄物の領域から脱皮されていない状況がある。事業所 から排出される感染性廃棄物が月に何円であると言った 捉え方の域をでていない。処理費の支払い金額で多い、 少ない、そして処理費が高い、安いの範疇である。この ような次元では感染性廃棄物の適正処理は不可能であ る。それではとなると、今までのゴミ処理から発展した 感染性廃棄物の処理を急激に、発生源ごとの実質重量等 のデータを基に管理しようとしても、そのデータをどの ように集積すればよいか、またそのようなデータを誰 が、どこで、どのように持っているかが問題である。今 回マニフェスト伝票の導入によってある程度のデータは 得られるが、あくまでも排出事業所単位であり、発生源 および感染性廃棄物の実質重量となると非常に難しい。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は排出事業所の 発生源ごとの感染性廃棄物を実質重量で管理することが 可能である感染性廃棄物処理情報システムのために必須 のキットを提供しようとするものである。このキットを 用いることにより、感染性廃棄物の分別と排出量の抑 制、排出事業所の経営上の管理に活用できるデータおよ び、行政報告用のデータを提供し、排出事業所の発生源 単位の感染性廃棄物の固体別(容器または運搬車)位置 情報を地図上でリアルタイム(現在どこを運搬中か、処 理工場に搬入済みか、処理終了かの位置情報および運搬 経路等)に把握できるものである。これにより不法投棄 等の問題を解決しようとするものである。

【0008】特別管理廃棄物は人体や環境に悪影響を及

いい

ぼす可能性があり、全て確実かつ適正に処理されるべきものである。従来、医療廃棄物を含めた特別管理廃棄物は他の一般的な廃棄物から区別した特別に管理された専用の処理ルートに乗せており、収集・運搬の際に封入容器の受渡し個数をチェックすることにより、または建築現場で発生する廃材など一度に大量に発生するものは運搬車単位でチェックすることにより、廃棄物管理は行なわれている。

【0009】収集場所および発生場所である病院ごとに記載した例えば専用伝票により、収集場所からの搬出時 10 と廃棄処理施設への搬入時とのそれぞれにおいて封入容器の個数を収集場所および発生場所単位で照合するのであるが、伝票によるグルーブ単位の個数管理では、個々の封入容器の流れまでは把握できないため、例えば、搬送の途中で故意又は過失により、廃棄処理すべき特別管理廃棄物を封入した容器が他の一般的な廃棄物等を収容した別の容器と入れ替わったとしても照合時にこれを発見することが困難な場合がある。上記のような搬送時の過誤に基づく封入容器の紛失や不法投棄等の不適性な処理を減少させ、過誤が生じたときにはこれを正確に検出 20 しすみやかに対処することができるように、特別管理廃棄物の封入容器あるいは積載運搬車に対して信頼性のある個別管理を実施することが課題となっている。

【0010】このような状況下、本発明は、特別管理廃棄物の回収から運搬、処理までの過程を追跡、記録する情報システム、特に、特別管理廃棄物を封入した容器または積載した運搬車にバーコードを付して、好ましくは上記バーコードのそばに特別管理廃棄物である旨のマークを表示することにより特別管理廃棄物であることが明かな状態にして、廃棄物の収集から廃棄処理までを容器 30または運搬車ごとに個別管理するようにした収集廃棄処理情報システムを確実に運行させるために用いるキットを提供しようとするものである。

[0011]

【発明を解決するための手段】本発明はバーコードラベルおよび通信衛星の端末に入力された該バーコードを含む関係情報に基づき必要事項が記入される積荷明細伝票を組み合わせたことを特徴とする通信衛星を使用した特別管理廃棄物処理情報システム用キットである。

【0012】上記課題を解決するために、本発明は、予め収集場所および発生場所に関するデータを表示したバーコードラベルを、特別管理廃棄物を収容した複数の容器あるいは運搬車にその収集場所で個別に付し、それら複数の容器あるいは運搬車を収集場所から回収、搬出する前に、収集場所で、個々の容器あるいは運搬車に付したバーコードラベルのデータをバーコードリーダーにて容器どとにあるいは運搬車ごとに読み込み、容器ごとあるいは運搬車ごとの重量を計量し、これらの情報を通信衛星の端末に入力する。

【0013】通信衛星の端末に入力された該バーコード

を含む関係情報に基づき必要事項が記入された積荷明細 伝票(マニフェスト伝票)を受け取り、出発時から入庫 時の間の走行情報を自動で通信衛星を通じて記録する。 位置情報、走行経路の記録、運転日報の自動作成等のオムニトラックスの運行管理システムを運用できる。

【0014】複数の容器あるいは運搬車を収集場所から中間処理場所へ搬送した後に、中間処理業者はその場所で、個々の容器あるいは運搬車に付したパーコードラベルのデータを再び読み取り、処理日時の情報とともにマニフェスト管理システムに送信する。工場内に中間処理を行うまで一時保管する。保管された感染性廃棄物を含む特別廃棄物を中間処理を行う時点で再度パーコードを読み取り処理日時の情報をマニフェスト管理システムに送信する。

【0015】個々の容器あるいは運搬車に関し、収集・ 運搬業者が収集した時点のデータおよび中間処理業者か ら搬入、中間処理済みのデータを通信衛星から受信し、 収集、搬入、処理のデータのチェックを行い、不適合が あれば、プリントアウトし、関係業者に連絡の上確認を 行うよう指示をする。

【0016】上記バーコードラベルは、予め収集場所および発生場所に関するデータを表すバーコードを表示した特別管理廃棄物用容器または運搬車に付すためのラベルである。上記バーコードの情報とともに計量した容器または運搬車ごとの重量のデータを入力することができる。上記バーコードラベルとして、上記バーコードのそばに特別管理廃棄物である旨のマークを表示したものが好ましい。特別管理廃棄物である旨のマークは感染性廃棄物である旨を表示するマークであり、好ましくはバイオハザードマークである。感染性廃棄物を収納した運搬容器には、感染性廃棄物である旨及び取り扱い際に注意すべき事項を表示することとなっている。全国共通のマークとしてバイオハザードマークが推奨されている。

【0017】通信衛星を使用した特別管理廃棄物処理情報システムを活用するには、例えば病院が医療用廃棄物を出す際、収集容器に病院名や所属などを記録したバーコードのシールをはってもらう。回収車にはバーコードの読み取り装置を備え、収集容器を積むたびにデータを記録する。運搬中も30分ごとに衛星通信で回収車の位置を確認し、中間処理工場への搬入時と消毒や焼却などの完了時に再び収集容器のバーコードを記録する。

【0018】データはすべて通信衛星を通じて大型コンピューターに記録し、病院や収集・処理業者に報告する。途中で収集容器が無くなったり、回収車に不審な動きがあればすぐに分かるので、不法投棄が防げる。また、運行管理がしやすく、収集も効率よくできる。ウイルス感染などを起こす危険がある医療廃棄物は、一般廃棄物と区別して消毒か焼却し、感染性を無くしたうえで最終処分をするよう定められている。廃棄物にはマニフェストと呼ばれる管理票を付け、病院と業者がチェック

5

して適正処理を確認する。

【0019】現実には医療廃棄物を一般廃棄物に混ぜて 処理し、虚偽の管理票でつじつまを合わせている例もあ るとみられている。確実に適正処理ができることで病院 の信頼が得られる。

【0020】通信衛星を使用した特別管理廃棄物処理情報システム用のキットが、排出事業所、収集・運搬業者、中間処理業者および管理センター(衛星システム導入会社、実施例参照)および必要により行政において、どのような役割をもち機能するかについて説明する。

1. 排出事業所

本発明のキットを用いて排出事業所内の発生源ごとの排 出量の管理を行うことで、発生源での感染性廃棄物の分 別をより確実に、しかも部署別、内容別の数値管理を実 質重量で行うことができる。部署別管理が行えること で、現在感染性廃棄物に混入している通常ゴミ等が分別 されることになり、感染性廃棄物の抑制に寄与する。部 署別の数値管理が行えることで院内の発生部署ごとの予 算作成に活用することができ、また、排出事業所の部署 別売上と感染性廃棄物処理費用の対比等を確実に行うと とができる。排出事業所が収集・運搬業者に感染性廃棄 物を引き渡した後、リアルタイムに引き渡した感染性廃 棄物が固体別にどこにあるか、どこを搬送中か、いつ処 理工場に引き渡されたか、いつ処理が行われたか、また はどこに滞留しているかが掌握できることで、処理を委 託した感染性廃棄物の状況がつかめるので、排出事業所 としての管理責任は十分に果たすことができる。

【0021】との一連のシステムから取り出せる情報から行政報告に必要なデータを取り出し転記するなど年間の行政報告の作成に利用できる。処理コストについても 30 現状の処理委託費内で運用できる。以上の情報のバックデータは5年間保存され、年月日と車両コードを指定すれば収集・運搬車両が何時に、どこに立ち寄り、どこを通過し処理工場に搬入したかは地図上で航跡と時間を明示できるシステムを構築し、実施するものであり、排出事業所責任として不法投棄を含めた不法処理および不適切処理が防止できる。

【0022】2. 収集·運搬業者

排出事業所同様の感染性廃棄物の管理が行える。また、発生源で劇物、有害物を誤って感染性廃棄物の中に混入 40 するようなことがあれば固体別に管理が行われるので、発生源が特定され、爆発事故、ガス発生事故等が防止でき、排出事業所の不法な排出(例えば、感染性廃棄物の中に水銀の試薬等が混入されているケース。現在では排出事業所が特定されない)が防止される。また、運搬車両から位置情報を定期的に通信衛星を介して航跡を自動記録できることで、運行管理が行える上、運転日報がシステムから自動作成され、職員の管理と省力化が行える利点がある。収集・運搬を行う職員と連絡が衛星を通じて原味行きる。また、空田根の状況加盟と管理部間の本土化 50

がはかれ、収集・運搬効率が向上する。

【0023】3.中間処理業者

排出事業所、収集・運搬業者同様の感染性廃棄物の管理が行える。現在、排出事業所と収集・運搬業者、並びに中間処理業者との二者間契約が行われるようになってきているが、収集・運搬業者が営業を行い排出事業所(新規顧客)を発掘し、提携先の中間処理業者に契約を持ち込み収集・運搬業者主導で二者間契約を行っているが、収集・運搬業者が収集・運搬した全量を中間処理業者に持ち込めば、なんら問題は起こらないが、中間処理費を削減するために、収集・運搬した感染性廃棄物を自社内で詰め替え(例えば2個を1個に圧縮し詰め替える方法、一般廃棄物に混入し公共の焼却処理施設に合わせ産廃として持ち込む方法)不法処理を行っている問題が解決できる。

【0024】4. 行政

行政としては排出事業所、収集・運搬業者、中間処理業 者の三者の感染性廃棄物の動向を的確、且つリアルタイ ムに掌握することを採用可能となる。このシステムを現 在公的機関で研究開発中の地上管理システムとドッキン グさせることができるため、各排出事業所の行政に対す る報告のチェックも容易に行え、行政側としての各事業 所の不法投棄、不法処理防止等の管理と監視、三者のチ ェックの省力化と正確な管理が行える。さらにそれぞれ の事業所(排出事業所、収集・運搬業者、中間処理業 者) に対して義務づけられている年間の行政報告書の提 出について、現在行っている各事業所から送付された報 告データを突き合わせて管理することは、よほどの問題 がない限りチェックできないのが現状である。本来の行 政報告の目的を達成することは不可能である。またファ イルによって送られてくる行政報告書を5年間保管する スペースと検索のコストを考えれば行政報告書をデータ 化して保存するメリットは計り知れないものがある。こ れは、許可件数の多い行政、排出事業所の多い行政ほ ど、省力化ができる。

[0025]

【実施例】以下、本発明をその一実施例により詳細に説明する。以下の説明においては、医療機関から排出される感染性廃棄物を対象としているが、本発明は他のあらゆる特別管理廃棄物に対して全く同様に適用できることは言うまでもない。

【0026】実施例1

通信衛星を使用した特別管理廃棄物処理情報システム用のキットの使用態様について説明する。

排出事業所

排出事業所の業務フローの概略を図2に示す。

- 1. 管理する発生源別のコードを設定する(排出事業所から注文を受け管理部所ごとにバーコードを作成し納品する)
- て随時行えることで現場の状況把握と管理部門の省力化 50 2. 発生源にバーコードを配布する。感染性廃棄物を対

象としていることが明確なようにそれを表示するマーク をパーコードと並べて表示するラベルとする。

- 3. 容器ごとにバーコードラベルを発生源で貼付
- 4. 容器に感染性廃棄物が満杯になった時点で保管庫に 院内移動を行い保管する

【0027】収集·運搬業者

収集・運搬業者の業務フローの概略を図3に示す。

- 1. 定期収集
- 2. 収集時にバーコードリーダーにて容器ごとに読み込み。
- 3. 容器でとに重量の計量
- 4. 通信衛星の端末に2、3の情報を入力(ハンディーターミナル)
- 5. マニフェスト伝票の受取
- 6. 出発時から入庫時の間の走行情報を自動で通信衛星 を通じて記録。位置情報、走行経路の記録、運転日報の 自動作成等のオムニトラックスの運行管理システムを運 用できる。
- 7. 管理センターから収集・運搬と搬入の不適合の連絡 があった場合は排出事業所又は自社で確認し原因を解明 20 する。

【0028】中間処理業者

中間処理業者の業務フローの概略を図4に示す。

- 1. 収集・運搬業者の搬入時に搬入された感染性廃棄物 を固体別にバーコードリーダーにて読み込み。
- 2. 工場内に中間処理を行うまで一時保管する。
- 3. 保管された感染性廃棄物を中間処理を行う時点で再度パーコードを読み取り処理日時の情報をシステムに送信する。
- 4. 管理センターから不適合の連絡があった場合は、収 30 集・運搬業者又は自社で確認し、データの修正を行う。
- 5. 車両運行管理データを関係者に提供できる。

【0029】<u>管理センター</u>(衛星システム導入会社,図 1 および図6のSCMS管理センター)

管理センターの業務フロー(マニフェスト)の概略を図 5に、業務フロー(運行管理)の概略を図6に示す。

- 1. 収集・運搬業者が収集した時点のデータを通信衛星 から受信する。
- 2. 中間処理業者から搬入、中間処理済みのデータを取り込む。
- 3. 収集、搬入、処理のデータのチェックを行い、不適合があれば、プリントアウトし、関係業者に連絡の上確認を行うよう指示をする。
- 4. 3の確認ができない場合は管轄の行政又は排出事業 所に連絡し、関係者によって原因を明確にする。

【0030】行政(国、都道府県)

1. 管理センターのシステムより感染性廃棄物の情報を地上管理システムとオンラインで結び、リアルタイムで収集・運搬、中間処理の実態の管理ができる。

3

- 2. 感染性廃棄物の管理が確実、且つ簡単に行えるため、行政報告書の提出の必要性が無く、業務の簡素化が可能である。
- 3. 排出事業所、処理会社からの行政報告がなければ、 報告書の保管が必要なく業務の簡素化が図れる。
- 4. 現在ほとんど行っていない排出事業所と業者のマニフェストのチェックが簡単に実行でき、行政報告書の保管、管理等の簡素化が図れる。

【0031】設備機器

10 1. 車載設備(収集・運搬車両1台当たり)

車載通信装置およびGPS測位システム

ハンディーターミナルおよびバーコードリーダー

 センター設備(JQTRACS用) - 管理会社用 JQTRACS用PC

運行管理汎用ソフトウエア(JQTRACS)

専用ターミナル

FEP配信制御ルーチン

インターフェイスおよび通信ソフト

データ入力画面カスタマイズ

0 JQTRACS変更

地上系通信設備(横浜ネットワークセンターとの通信)

3. 中間処理工場設備

通信装置およびGPS測位システム

ハンディーターミナルおよびバーコードリーダー 通信アダプタ

専用ターミナル(工場搬入時用、中間処理時用各1台、 合計2台)

【0032】実施例2

携帯端末機能仕様

SCMSystemの中の、廃棄物の収集・管理を行う 車載機器の内、携帯端末の機能仕様について説明する。

車載機器の構成を図7に示す。携帯端末以外は常時車両 に搭載されており、各機能は以下のとおりである。

GPSアンテナ: GPS衛星から信号を受信し、車両の 位置情報を衛星通信装置に送信する。

衛星通信アンテナ:通信衛星と送受信する。

衛星通信制御装置:通信衛星との双方向通信を制御する。

車載表示端末:携帯端末からの情報と車両からの運行情 到報を表示し、かつ衛星通信制御装置に送信する。また、 指令局(オフィス)からの送信情報を表示する。

携帯端末通信装置:携帯端末からの情報を車載表示端末 に送信する。

携帯端末(BHT, バーコードハンディターミナル): 廃棄物の各種情報(収集、搬入、処理等)を収集し、携 帯端末通信装置に転送する。携帯端末の機能概要を表1 に示す。

[0033]

【表1】

機能	概数
業務の選択	担当する業務の機能を選択する。
情報の入力	バーコード又はキーにより、担当者コード、マニフェスト 伝薬情報及び廃棄物の情報(荷姿、性状、重量、作業区分)、事両の情報(衛星通信側御装置のID)を入力する。
情報の集計	収集した廃棄物情報の内個数、重量の合計を、各業務の用 途に合わせて表示する。
- 転送	入力した情報を携帯端末通信装置に一括転送する。
消去	一括転送後の情報を自動的に効夫する。

【0034】表1の各機能について説明する。

業務の選択

(1)表示項目

表示の開始:新規使用前の携帯端末の「PW」キーを押

9

し下げた時

表示の終了:設定する業務の数字をテンキーで入力した

後に「ENT」キーを押し下げた時

*表示の仕方:選択された業務名が反転表示する。 携帯端末上での画面イメージを図8に示す。

(2)操作項目 20

> 設定する業務をテンキーで入力した後に「ENT」キー を押し下げる。

(3)その他

業務の定義: 車両─車両を運転するものが行う収集、積替え、搬出業務

保管一倉庫等の保管責任者(管理者)が行う業務

搬入一処理工場の搬入責任者(管理者)が行う業務

処理一処理工場の処理作業責任者(管理者)が行う業務

最終一最終処理工場の搬入責任者(管理者)が行う業務

設定確定後は、変更の操作がなされるまで設定を保持す 30 (3)その他 る。

設定の変更:「PW」キーを押し下げると、『担当者コ ード入力画面」(図9)が表示され、その画面のまま、 「SF」キーを押しながらテンキーにてパスワード (「3738」)を押し下げる。すると「業務選択画 面」(図8)が表示されるので、所望業務の数字をテン キーにて入力する。操作は新規使用前に管理者が設定す る。

【0035】情報の入力

1. 担当者コード入力

(1)表示項目

表示の開始:「PW」キーを押し下げた時、又は「担当

者」キーを押し下げた時

表示の終了:入力域にテンキーにて該当数字を入力後、

「ENT」キーを押し下げた時

表示の仕方:入力した値を左づめで表示(5桁)

携帯端末上での画面イメージを図9に示す。

(2)操作項目

入力域にテンキーにて該当数字(5桁)を入力後、「E NT」キーを押し下げる。

該当桁数より少ない時は[0]を左頭に用い、5桁で表 示する。(例.00123)。また、多く入力した時は はみ出した分を受け付けず、その際にはブザー音を鳴ら す。入力はバーコード、テンキーの両方の入力が可能。 新規に入力するまでは、前回入力した値を記憶し、かつ 表示する。前回入力した値と同一(担当者が同一)であ れば「ENT」キーを押し下げることにより確定する。 確定後、間違えたことに気付いた時は、「担当者」キー を押し下げると、『担当者コード入力画面』(図9)が 40 表示されるので、再度正確な数字を入力する。またその 際は、最新の入力値に更新される。

【0036】2. モードの選択

(1)表示項目

表示の開始:「業務選択画面」(図8)で[1:車両] を選択した後の車両業務のモードにおいて、「担当者コ ード入力画面」(図9)で入力域にテンキーにて該当数 字を入力後、「ENT」キーを押し下げた時

表示の終了:所望の数字をテンキーで入力した後に「E NT」キーを押し下げた時、「担当者」キーを押し下げ

50 た時

表示の仕方:選択された数字と業務名が反転表示する 携帯端末上での画面イメージを図10に示す。

(2)操作項目

* 設定する業務をテンキーで入力した後に「ENT」キー を押し下げる。

* (3)その他

業務の定義:収集一排出業者から廃棄物を収集する業務

積替一運搬車両を変更する際に廃棄物を積替える業務搬出一保

管所または、処理工場から搬出する業務

設定確定後は、変更の作業がなされるまで設定を保持する。

設定の変更: 『モード選択画面』 (図10) で他のモードを選択した後に「ENT」キーを押し下げる。 【0037】3. 入力画面1

(1)表示項目

表示の開始:「業務選択画面」(図8)で[1:車両]を選択し、かつ、「モード選択画面」(図10)で [1:収集]を選択した後に「ENT」キーを押し下げた時、又は「入力」キーを押し下げた時、又は「荷姿」キーを押し下げた時

表示の終了: 「入力画面1」(図11)でマニフェスト 伝票番号と荷姿コードの入力域にバーコードで入力、も しくはテンキーにて入力後、「ENT」キーを押し下げ 20 た時、又は「担当者」キーを押し下げた時

表示の仕方:入力した値を左づめで表示

「荷姿」キーを押し下げた後に「入力画面1」(図1 1)を表示した時は、荷姿コードの入力域にカーソルが 移動して、入力待ちの状態となる。また、その際にマニフェスト伝票番号は以前入力した値を記憶かつ表示する。端末上での画面イメージを図11に示す。

(2)操作項目

入力域にバーコードもしくはテンキーにて該当数字(マニフェスト番号:10桁、荷姿コード:2桁)を入力す 30 る。バーコードで入力した際は、読み込まれた時点で確定される。また、テンキーで入力した際は「ENT」キーを押し下げた時に確定される。また、「↑」、「↓」キーにてカーソルを移動することも可能。

【0038】4. 入力画面2

(1)表示項目

表示の開始:「業務選択画面」(図9)で[1:車両] を選択し、かつ、「モード選択画面」(図10)で [1:収集]を選択し、かつ、「重量入力選択画面」 (図12)で[1:毎回重量入力]を選択した後、「E 40 NT」キーを押し下げた時

表示の終了: 「入力画面2」(図13)でハザードマーク番号と重量の入力域にバーコードで入力、もしくはテンキーにて入力後、「ENT」キーを押し下げた時、

「担当者」キーを押し下げた時

表示の仕方:入力した値を左づめで表示

重量は小数点1桁まで表示可能。また、整数値で入力し ガキーた後の表示は小数点1桁の値を0(例.入力:1 → 時)で表示:1.0)と表示する。バーコードで入力した際は が表示 読み込み確定した時点で画面上に表示する。重量の確定 50 示す。

を「ENT」キーで行った時は、画面上の入力域全てが クリアされ、次の入力待ちの状態となり、重量の確定を バーコードのトリガキー(次のハザードマークをバーコ 10 ードで読み込んだ時)で行った時は、ハザードマークの 入力域には次のハザードマークの値が表示され、また重 量の入力域はクリアされ、入力待ちの状態となる。携帯 端末上での画面イメージを図13に示す。

(2)操作項目

入力域にバーコードもしくはデンキーにて該当数字(ハザードマーク番号:10桁、重量:小数点含む最大5桁例.999.9)を入力する。バーコードで入力した際は、読み込まれた時点で確定。また、テンキーで入力した際は、「ENT」キーを押し下げた時に確定される。重量は、所望の数字をデンキーで入力後、「ENT」キーを押し下げる方法と、所望の数字をデンキーで入力後、次のハザードマークをバーコードで読み込んだ時点で確定する2通りの方法がある。重量の入力が必要ない時は[0]を入力する。また、「↑」、「↓」キーにてカーソルを移動することも可能。

(3)その他

同一のハザードマークを入力(バーコード、テンキー双方)した時は、受け付けず、また、その際には注意を促す「エラーメッセージ画面 1 』(図 1 4)とブザー音にて知らせる。

【0039】5. 入力画面3

(1)表示項目

表示の開始:収集モード(「業務選択画面」(図8)で [1:車両]を選択かつ、「モード選択画面」(図1 0)で[1:収集]を選択)において、「重量入力選択 画面」(図12)で[2:一括重量入力]を選択した 後、「ENT」キーを押し下げた時

表示の終了:「入力画面3」(図15)でハザードマーク番号の入力域にバーコードで入力、もしくはテンキーにて入力後、「ENT」キーを押し下げた時、又は「担当者」キーを押し下げた時

表示の仕方:入力した値を左づめで表示(10桁) バーコードで入力した際は読み込み確定した時点で画面 上に表示する。ハザードマーク番号の確定を「ENT」 キーで行った時は、画面上の入力域がクリアされ、次の 入力待ちの状態となる。また、確定をバーコードのトリ ガキー(次のハザードマークをバーコードで読み込んだ 時)で行った時は、入力域には次のハザードマークの値 が表示される。携帯端末上での画面イメージを図15に

13

(2)操作項目

入力域にバーコードもしくはテンキーにて該当数字(10桁)入力する。バーコードで入力した際は、読み込まれた時点で確定。また、テンキーで入力した際は「ENT」キーを押し下げた時に確定される。

(3)その他

同一のハザードマークを入力(バーコード、テンキー双方)した時は、受け付けず、また、その際には注意を促す「エラーメッセージ画面 1 **」**(図 1 4)とブザー音にて知らせる。

【0040】6. 入力画面4

(1)表示項目

表示の開始:収集モードにおいて、「入力画面3」(図 15)で入力後「重量」キーを押し下げた時

表示の終了: 「入力画面4」(図16)で重量の入力域 にテンキーにて所望の数字を入力後、「ENT」キーを 押し下げた時、又は「担当者」キーを押し下げた時 表示の仕方: 入力した値を左づめで表示

重量は小数点1桁まで表示可能。また、整数値で入力した後の表示は小数点1桁の値を0(例.入力:1 →表示:1.0)と表示する。携帯端末上での画面のイメージを図16に示す。

(2)操作項目

入力域にテンキーにて該当数字(小数点含む最大5桁例、999、9)を入力後「ENT」キーを押し下げる。重量の入力の必要が無い時は[0]を入力する。

(3)その他

入力域にテンキーにて該当数字を入力後「ENT」キー を押し下げる毎に重量は積算される。

【0041】7. 車両 I D 入力画面

(1)表示項目

表示の開始:「業務選択画面」(図8)で[3:搬入]を選択し、搬入モードに設定した携帯端末(BHT)において、「担当者コード入力画面」(図9)でテンキーにて該当数字を入力した後、「ENT」キーを押し下げた時

表示の終了:『車両ID入力画面』(図17)で車両ID(衛星通信制御装置ID)の入力域にバーコードで入力、もしくはテンキーにて入力後、「ENT」キーを押し下げた時、又は「担当者」キーを押し下げた時

バーコードで入力した際は読み込み確定した時点で画面 上に表示する。携帯端末上での画面イメージを図17に 示す。

(2)操作項目

入力域にバーコードもしくはテンキーにて該当数字(最大7桁)を入力する。パーコードで入力した際は、読み込まれた時点で確定。また、テンキーで入力した際は「ENT」キーを押し下げた時に確定される。

【0042】8. 作業区分入力画面

表示の仕方:入力した値を左づめで表示

(1)表示項目

表示の開始:「業務選択画面」(図8)で[4:処理] を選択し、処理モードに設定した携帯端末(BHT)に おいて、『担当者コード入力画面』(図9)でテンキー にて該当数字を入力した後、「ENT」キーを押し下げ た時、又は「作業」キーを押し下げた時

表示の終了:「作業区分入力画面」(図18)で作業区 分の入力域にバーコードで入力、もしくはテンキーにて 入力後、「ENT」キーを押し下げた時、又は「担当

10 者」キーを押し下げた時

表示の仕方:入力した値を左づめで表示(2桁) バーコードで入力した際は読み込み確定した時点で画面 上に表示する。携帯端末上での画面イメージを図18に 示す。

(2)操作項目

入力域にバーコードもしくはテンキーにて該当数字(2桁)を入力する。バーコードで入力した際は、読み込まれた時点で確定。また、テンキーで入力した際は「ENT」キーを押し下げた時に確定される。

20 【0043】情報の集計

1. 合計表示画面 1

(1)表示項目

30 た時

表示の開始:「業務選択画面」(図8)で[1:車両]を選択かつ、「モード選択画面」(図10)で[1:収集]を選択し、収集モードに設定した携帯端末(BHT)において、「合計」キーを押し下げた時表示の終了:携帯端末(BHT)を携帯端末通信装置上に固定した後、「転送」キーを押し下げた時、又は「入力」キーを押し下げた時、又は「担当」キーを押し下げ

表示の仕方:収集した情報の合計(個数、重量)をマニフェスト内の荷姿毎に表示。表示はマニフェスト毎に、また、マニフェスト内では荷姿毎に表示し、画面をスクロールするととにより収集結果の確認が可能。スクロールが可能な時(複数画面が存在する時)は、黒三角、逆黒三角の様な上下の意味を示す矢印(図形)を表示。総重量は小数点1桁まで表示。携帯端末上での画面イメージを図19に示す。

(2)操作項目

40 「↑」キーまたは、「↓」キーを押し下げることにより 画面のスクロールを行う。

(3)その他

荷姿コードを [01] と入力したときの総重量のみ、次の処理を行う。

総重量=積算重量-(2Kg×総個数)

理由:コンテナ(容器)の重量が2Kgである

「重量入力選択画面」(図12)で[2:一括重量入力]を選択した時ば、総重量を総個数で割った平均重量を各ハザードマーク番号毎に重量データを割り振り、小50数点以下1桁で格納する。また、平均重量が小数点1桁

以内に割り切れなかった時は、以下の処理を行い、各ハザードマーク番号毎に計算処理後の重量を格納する。総重量:N(小数点第1位以上で表現される数)、総個数:M(整数)とした時に平均重量をn(=N/M)と定義する。但しnは小数点第2位以下を切り捨てるものとする。従って、

15

 $a=N-n\times M$ (a:小数点以下第1位以上で表現 される余数)

と表現される。ここで、aをb, c(b:整数部、c:小数点第1位部)とすると総重量Nは以下の様になる。

 $(n_1, n_2, n_b \cdot \cdot \cdot n_\mu :$ 各ハザードマーク毎に格納される重量)

従って、各ハザードマーク番号毎の重量データは上記n 、~nuが各々格納される。

【0044】具体的な数値を用いた例を示す。例. 総重量:100Kg、総個数51個の時、

100/51=1.96...

となるため、まず全個数に小数点第2位以下を切り捨てた値1. 9を重量(n=1. 9)として格納する。また、

 $100 - (1.9 \times 51) = 3.1$

となるため、1 個目 ~ 3 個目には重量 π に 1 を足した値 2 、 9 が各々の重量となり、また、4 個目には 0 、 1 を足した値 2 が重量となる。以上まとめると、全5 1 個中 1 個目 ~ 3 個目の重量は 2 、 9 K g、以下残り全ての重量は 2 へ 1 、 9 K g となり、格納される。

【0045】2. 合計表示画面2

(1)表示項目

表示の開始:積替、撤出、保管モードに設定した携帯端末(BHT)において、[合計」キーを押し下げた時表示の終了:携帯端末(BHT)を携帯端末通信装置上に固定した後、「転送」キーを押し下げた時、又は「入力」キーを押し下げた時、又は「担当者」キーを押し下げた時

表示の終了:入力したコンテナの総個数を表示携帯端末上での画面イメージを図20に示す。

(2)操作項目

「合計」キーを押し下げる。

【0046】3. 合計表示画面3

(1)表示項目

表示の開始:「業務選択画面」(図9)で[3:搬入] または[5:最終]を選択し、搬入モードに設定した携 帯端末(BHT)において、「合計」キーを押し下げた 時

表示の終了:携帯端末(BHT)を携帯端末通信装置上 10 に固定した後、「転送」キーを押し下げた時、又は「入 力」キーを押し下げた時、又は「担当者」キーを押し下 げた時

表示の仕方:搬入したコンテナの総個数を車両 I D毎に 表示

画面をスクロールすることにより結果の確認が可能。スクロールが可能な時(複数画面が存在する時)は、黒三角の様な上下の意味を示す矢印(図形)を表示携帯端末上での画面のイメージを図21に示す。

(2)操作項目

20 「↑」キーまたは、「↓」キーを押し下げることにより 画面スクロールを行う。

【0047】4. 合計表示画面4

(1)表示項目

表示の開始:「業務選択画面」(図9)で[4:処理] を選択し、処理モードに設定した携帯端末(BHT)に おいて、「合計」キーを押し下げた時

表示の終了:携帯端末(BHT)を携帯端末通信装置上 に固定した後、「転送」キーを押し下げた時、又は「入 力」キーを押し下げた時、又は「担当者」キーを押し下 30 げた時

表示の仕方:処理したコンテナの総個数を作業区分毎に 表示

画面をスクロールすることにより結果の確認が可能。ス クロールが可能な時(複数画面が存在する時)は、黒三 角の様な上下の意味を示す矢印(図形)を表示

(2)操作項目

「↑」キーまたは、「↓」キーを押し下げることにより 画面のスクロールを行う。

携帯端末上での画面イメージを図22に示す。

【0048】5. 転送

(1)表示項目

表示の開始:携帯端末(BHT)を携帯端末通信装置上 に固定した後、「転送」キーを押し下げた時

表示の終了:携帯端末内の情報が携帯端末通信装置を介し、車載表示端末に転送が完了した時

表示の仕方: [転送中] と表示

携帯端末上での画面イメージを図23に示す。

(2)操作項目

携帯端末 (BHT) を携帯端末通信装置上に固定した 50 後、「転送」キーを押し下げる。

(3)その他

携帯端末(BHT)を携帯端末通信装置から外さない限 りは、転送が最優先される。携帯端末(BHT)を携帯 端末通信装置から外すと転送は一時中断し、再度、携帯 端末通信装置に乗せると、転送が再開される。この時、 一度転送されたものが再度転送されることはない。

17

【0049】6. 消去

(1)表示項目

表示の開始:転送が終了した時

表示の終了:携帯端末内の情報の転送が終了し、一括消 10

去が終了した時

表示の仕方: [消去中] と表示

携帯端末上での画面イメージを図24に示す。

(2)操作項目

なし

(3)その他

携帯端末(BHT)を携帯端末通信装置から外さない限 りは、消去が最優先される。携帯端末(BHT)を携帯 端末通信装置から外すと、消去は一時中断し、再度、携 帯端末通信装置に乗せると消去が再開される。消去が終 20 了すると自動的に電源が切れる。

【0050】7. その他

(1)キーの機能

各キーの説明を以下に記す。

「PW」:電源の入、切を行う。電源を切る際には、長 押し(0.5秒以上)しないと受け付けない。

「BS」: 入力した値を右端から1文字ずつ消去する 「C」:入力の訂正を行う時に押し下げる。その際にカ ーソルは入力域の先頭に移動する。

「SF」:管理モードに入る時に押し下げる。

「合計」: 入力した廃棄物の合計を表示させる。入力の 終了確定を行う。但し、入力途中の段階でキーを押し下 げた時は、入力途中の項目はクリアされ、確定されな

「転送」: 転送機能を起動する。但し、携帯端末を携帯 端末通信装置上に乗せない限り機能しない。

「重量/作業」:重量-「入力画面4」(図16)を表 示させる。但し、「重量入力選択画面」(図12)にて [2:一括重量入力]を選択した時のみ機能する。

作業-作業区分を変更する際に押し下げる。「作業区分 40 入力画面」(図18)を表示させる。但し、処理モード の時のみ機能する。

「荷姿」: 荷姿コードを変更する際に押し下げる。 「入 力画面1」(図11)を表示させる。但しその際は、荷 姿コードの入力域にカーソルが移動し、入力待ちの状態 となる。また、「↑」、「↓」キーにてカーソルを移動 することは可能。但し、収集モードの時のみ機能する。 また、入力途中の段階でキーを押し下げた時は、入力途 中の項目はクリアされる。

「入力」:各入力画面を表示させる。但し、「合計」キ 50 基本機能(ハード、ソフト)は、レギオ取扱説明書に基

ーを押し下げない限り機能しない。

「担当者」: 『担当者コード入力画面』(図9)を表示 させる。但し、入力途中の段階でキーを押し下げた時 は、入力途中の項目はクリアされる。

「前画面」:一つ前に作業を行った画面に戻る。主に入 力の訂正を行う時に用いる。

「↑」、「↓」:入力画面(図11、13)上ではカー ソルを上下に移動させる。合計表示画面(図19、2 1、22)上では画面を上下にスクロールさせる。

「1」~「0」:数値を選択または入力する時に押し下 げる。

「・」: 小数点を入力する時に押し下げる。

「ENT」:入力の確定を行う。

各キーは携帯端末(BHT)上では以下のキーと対比す

「合計」=「M1」、「重量/作業」=「M2」、「前 画面」=「F1」、「担当者」=「F2」、「荷姿」= 「F5」、「転送」=「6」、「入力」=「F7」、 $\lceil \uparrow \rfloor = \lceil F4 \rfloor, \lceil \downarrow \rfloor = \lceil F8 \rfloor.$

注1)「前画面」キーは「転送」キーが押し下げられる 以前の全てのモード、かつ「業務選択画面」を除く全て の画面上で機能する。

注2)「F3」は空。

【0051】(2)ブザー

携帯端末(BHT)のキーを操作する時には、受け付け 音("ピッ")を出す。また、間違った操作を行った時 には警告音("ピッ、ピッ、ピッ")を発する。

(3)入力年月日

収集モードの時は、マニフェスト伝票番号を入力した時 の年月日時分秒を格納する。積替、搬出、保管モードの 時は、担当者コードを入力した時の年月日時分秒を格納 する。搬入、最終モードの時は、車両IDを入力した時 の年月日時分秒を格納する。処理モードの時は、作業区 分コードを入力した時の年月日時分秒を格納する。

(4)リジウム機能

作業の途中で「PW」キーを押し下げ電源が切れても、 携帯端末は電源が切れる直前の状態を記憶しており、次 に電源を立ち上げた時には、切れる直前の画面で立ち上 がる。

(5)オートパワーオフ機能

転送が終了して―括消去後自動的に電源が切れる。但 し、「転送」キーが押されていない限りは機能しない。 (6)環境設定

BHT-5000取扱説明書に基づく。

【0052】実施例3

車載表示端末(REGIO:レギオ)機能仕様

SCMSystemの中の、廃棄物の収集・管理を行う 車載機器の内、車載端末の機能仕様について説明する。 機能

づく。また、携帯端末からの情報は、車載表示端末上に おいて以下の様に表示する。

(1)表示項目

表示の開始:携帯端末からの情報が車載表示端末に転送された後に、車載表示端末の『メニュー画面』(図3)

8) において[4:送信履歴]を選択した時

表示の終了:車載表示端末の「メニュー」キー又は「訂正」キーを押し下げた時、キーを操作しない時間が、設定された時間を超過した時

表示の仕方:各モード毎に必要項目を表示

車載表示端末上の画面イメージを図39~45に示す。

(2)操作項目

レギオ取扱説明書に基づく。

【0053】実施例4

メッセージ配信装置仕様

メッセージ配信装置は、オムニトラックスネットワーク 管理システムにおいて、車載端末から受信したメッセー ジをお客様の運行管理システムなどを構成するホストコ ンピューターやサーバ、あるいはクライアント装置など に、そのシステムでの利用条件に従って配信する装置で 20 ある。廃棄物追跡・管理システムにおいても、マニフェ スト情報や車両運行情報をマニフェスト管理・集計シス テムや運行管理システムに適切に配信するための機能を 本配信装置に追加するものとする。

システム構成

SCMSystemのネットワーク構成メッセージ配信 装置の位置づけを図46に示す。

機能

1. アカウントの登録

(1)アカウントの登録

SCMSystemにおけるマニフェスト管理・集計システム(AS/400)および運行管理システム(JQTRACS)をアカウントマスタに登録する。 これらのシステムには、本出願人が登録されているアカウントグループに属するアカウント(マスタ×1、サブ×1023)のうちの一つが事前に割り当てられる。

(2)アカウント種別の登録

マニフェスト情報や運行情報を正しく配信するため、アカウントの登録の際にそのアカウントがマニフェスト管理・集計システムであるか否かの種別を登録する。(ア 40カウント種別の登録はアカウントの新規登録時のみ可能とする。)

2. 車載端末の登録

SCMSystemで使用される車載端末(MCT)を、原則としてその車両が所属する収集・運搬業者に設置された運行管理システムのアカウントをオーナーとしてMCTマスタに登録する。(ただし、収集・運搬業者に運行管理システムが設置されない場合はこの限りではない。)

3. メッセージ配信先アカウントの登録

20

車載端末から受信した以下のそれぞれの情報について配信すべきアカウントを登録する。

(1)車両運行情報:メッセージ配信先テーブルに登録する。(マニフェスト情報を除く作業状況報告およびその他のメッセージ。)

(2)車両位置情報:位置情報配信先テーブルに登録する。

4. メッセージの配信

車載端末から受信した情報をそれぞれ以下の条件に従っ 10 て配信する。

(1)マニフェスト情報:配信先テーブルの登録内容の如何に関わらず、マニフェスト管理・集計システムのアカウントにのみ配信する。

(2)車両運行情報:当該車載端末に対応するメッセージ配信先テーブルに登録されたアカウントに配信する。

(マニフェスト管理・集計システムには配信しない。) (3)車両位置情報:当該車載端末に対応する位置情報配 信先テーブルに登録されたアカウントに配信する。(マニフェスト管理・集計システムには配信しない。)

20 【0054】実施例5

プロトコル

1. マニフェスト管理・集計システム〜メッセージ配信 装置間プロトコル

マニフェスト管理・集計システムとメッセージ配信装置間のプロトコルは、基本的にオムニトラックシステムが用意している顧客システムインターフェースであるカストマーインターフェースプロトコル(CIP)を基本とするが、別途以下を定めるものとする。

(1)接続回線

30 種 別 : 一般専用回線(9600bps)

同期方式: 非同期(Async)

(2)パケット種別

CIPで用意されているパケットのうち以下のパケット のみを使用する。

- \cdot Sign-On (Type=101)
- \cdot Sign-On Ack (Type=102)
- ·Get Message (Type=113)
- ·Return Message (Type=115,Subtype=0 05,Binary Date Type=005)
- o ·No Return Message (Type=114)
 - \cdot S i g n O f f (Type=103)
 - \cdot S i g n O f f A c k (Type=104)

(3)送受信シーケンス

2. マニフェスト管理・集計システム**〜携帯端末間プロ** トコル

(1)情報種別

マニフェスト管理・集計システムと携帯端末間で伝送される情報は、携帯端末からマニフェスト管理・集計システムに送信されるマニフェスト情報のみで、データ区分50 により以下の種類に分けられる。

特開平10-95505

22

21

データ区分

送信元

* する情報はない。

①収集情報

収集運搬車両

②積替情報

収集運搬車両

3保管情報

保管場所

②搬出情報

5 搬入情報

収集運搬車両

中間処理工場

60処理情報 **⑦最終処理情報**

中間処理工場 最終処分場

(2)転送タイミング

携帯端末より随時マニフェスト管理・集計システムに送

信される。

(3)フォーマット

上記各データ区分別のフォーマットを表2~5に示す。

[0055]

【表2】

※マニフェスト管理・集計システムから携帯端末に送信*

頃番	レベル	項目名	形式	サイズ	内容	備考
	ļ			(バイト)		
1	01	CIPヘッダ	ASCII		詳細略	CIP仕様書を参照
2	03	共通部				
3	05	JDUヘッダ	Binary	3	320000 h	
4	05	データ区分	BCD	1	"01"=収集情報、"02"=積替情報、"03"=保管情報	
					"04"=搬出摘報、"05"=搬入情報、"06"=処理情報	
					*07"=最終処理情報	
5	05	マニフェスト番号	BCD	. 5	有効10桁	
6	05.	通信装置ID	BCD	4	有效7桁右詰	<u> </u>
7	05	担当者コード	BCD	3	有効5桁右詰	
8	05	収集時刻	BCD	7	西曆年月日時分秒(YYYYMMDDhhmmss)	
9	. 05	リザーブ		7	NULL	
10	05	パケット順番	BCD	1	パケット分割数内の当該パケットの順番	1
11	05	パケット分割数	BCD	1	1回の送信データのパケット分割総数	
12	2 03	個別部				
	-,	*	デ ータ	区分毎に	異なり、麦2-2以降に記載。	

【表3】

[0056]

順番	レベル	項目名	形式	サイズ (バイト)	内容	備考
12	03	個別部				
13	05	コンテナ情報				
14	07	荷姿	BCD	1	荷姿コード(2桁)	
15	07	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
16	07	重量	BCD	3	0.1 K g 単位、小数点無し。	
17	07	荷姿	BCD	1	荷姿コード(2桁)	
18	07	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
19	07	重量	BCD	3	0.1 K g 単位、小数点無し。	
		•				
20	07	荷姿	BCD	1	荷姿コード(2桁)	
21	07	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
22	07	重量	BCD	3	0.1 K g 単位、小数点無し。	

[0057]

* *【表4】

順番	レベル	項目名	形式	サイズ (バイト)	内容	備考
12	03	個別部				
13	05	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
14	05	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
15	05	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
		•				
		•		1		
16	05 .	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
17	05	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	,

[0058]

【表5】

順番	レベル	項目名	形式	サイズ	内容	備考
				(バイトバ)		
12	03	個別部				
13	05	作業区分	BCD	1	作業区分コード(2桁)	
14	05	未使用		4	FFFFFFFF	
15	05 .	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
16	05	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
		•			·	
		•				
17	05	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	·
18	05 _	エンドマーク		5	FFFFFFFFFh	
19	05	作業区分	BCD	1	作業区分コード(2桁)	
20	05	未使用		4	FFFFFFFF	
21	05	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
22	95	ハザードラベル連番	BCD	5	有効10桁	
		•				
23	05	ハザードラベル連番	BCD	· 5	有効10桁	
24	05	エンドマーク		5	FFFFFFFFFF	

[0059]

【発明の効果】排出事業所の発生源ごとの感染性廃棄物を実質重量で管理することが可能である感染性廃棄物処理情報システムを効率よく有効に運行させるために必須の簡単かつ明快なキットを提供することができる。このキットを用いることにより、感染性廃棄物の分別と排出量の抑制、排出事業所の経営上の管理に活用できるデータおよび、行政報告用のデータを提供し、排出事業所の発生源単位の感染性廃棄物の固体別(容器または運搬車)位置情報を地図上でリアルタイム(現在どこを運搬中か、処理工場に搬入済みか、処理終了かの位置情報および運搬経路等)に把握できる。これにより不法投棄等の問題を解決することが可能である。

【0060】特別管理廃棄物は人体や環境に悪影響を及ぼす可能性があり、全て確実かつ適正に処理されるべきものである。従来、医療廃棄物を含めた特別管理廃棄物は他の一般的な廃棄物から区別した特別に管理された専用の処理ルートに乗せており、収集・運搬の際に封入容器の受渡し個数をチェックすることにより、または建築 40現場で発生する廃材など一度に大量に発生するものは運搬車単位でチェックすることにより、廃棄物管理は行なわれている。

【0061】収集場所および発生場所である病院ごとに記載した例えば専用伝票により、収集場所からの搬出時と廃棄処理施設への搬入時とのそれぞれにおいて封入容器の個数を収集場所および発生場所単位で照合することができ、搬送の途中で故意又は過失により、廃棄処理すべき特別管理廃棄物を封入した容器が他の一般的な廃棄物等を収容した別の容器と入れ替わったとしてもこれを50

発見することが可能となる。搬送時の過誤に基づく封入 容器の紛失や不法投棄等の不適性な処理を減少させ、過 誤が生じたときにはこれを正確に検出しすみやかに対処 することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】SCMSシステム(Satellite Communication Management Systemの略)の概略を説明する図面である。

30 【図2】排出事業所の業務フローの概略を説明する図面である。

【図3】収集・運搬業者の業務フローの概略を説明する 図面である。

【図4】中間処理業者の業務フローの概略を説明する図 面である。

【図5】管理センターの業務フロー(マニフェスト)の 概略を説明する図面である。

【図6】管理センターの業務フロー(運行管理)の概略 を説明する図面である。

40 【図7】実施例2の廃棄物の収集・管理を行う車載機器の構成を示した図面である。

【図8】実施例2の携帯端末上で業務を選択する際の業務選択画面の画面イメージである。

[図9] 実施例2の携帯端末上で業務を選択する際の担当者コード入力画面の画面イメージである。

【図10】実施例2の携帯端末上で情報を入力する際の モード選択画面の画面イメージである。

【図11】実施例2の携帯端末上で情報を入力する際の 入力画面1の画面イメージである。

【図12】実施例2の携帯端末上で情報を入力する際の

重量入力選択画面の画面イメージである。

【図13】実施例2の携帯端末上で情報を入力する際の 入力画面2の画面イメージである。

27

【図14】実施例2の携帯端末上で情報を入力する際の エラーメッセージ画面 1 の画面イメージである。

【図15】実施例2の携帯端末上で情報を入力する際の 入力画面3の画面イメージである。

【図16】実施例2の携帯端末上で情報を入力する際の 入力画面4の画面イメージである。

【図17】実施例2の携帯端末上で情報を入力する際の 10 車両ID入力画面の画面イメージである。

【図18】実施例2の携帯端末上で情報を入力する際の 作業区分入力画面の画面イメージである。

【図19】実施例2の携帯端末上で情報集計する際の合 計表示画面1の画面イメージである。

【図20】実施例2の携帯端末上で情報集計する際の合 計表示画面2の画面イメージである。

【図21】実施例2の携帯端末上で情報集計する際の合 計表示画面3の画面イメージである。

【図22】実施例2の携帯端末上で情報集計する際の合 20 計表示画面4の画面イメージである。

【図23】実施例2の携帯端末上で情報を転送する際の 転送画面図の画面イメージである。

【図24】実施例2の携帯端末上で情報を消去する際の 転送画面の画面イメージである。

【図25】実施例2の携帯端末上でのキー押し下げに伴 う画面遷移を示した図面である。

【図26】実施例2の携帯端末を用いた業務の設定(選 択) のフローチャートを示した図面である。

【図27】実施例2の携帯端末を用いた車両業務のフロ 30 ーチャートを示した図面である。

【図28】実施例2の携帯端末を用いたコンテナ入力処 理のフローチャートを示した図面である。

【図29】実施例2の携帯端末を用いたコンテナ入力処 理のフローチャートを示した図面である。

*【図30】実施例2の携帯端末を用いた積替業務および 搬出業務のフローチャートを示した図面である。

【図31】実施例2の携帯端末を用いた積替業務および 搬出業務のフローチャートを示した図面である。

【図32】実施例2の携帯端末を用いた保管業務のフロ ーチャートを示した図面である。

【図33】実施例2の携帯端末を用いた保管業務のフロ ーチャートを示した図面である。

【図34】実施例2の携帯端末を用いた搬入業務および 最終業務のフローチャートを示した図面である。

【図35】実施例2の携帯端末を用いた搬入業務および 最終業務のフローチャートを示した図面である。

【図36】実施例2の携帯端末を用いた処理業務のフロ ーチャートを示した図面である。

【図37】実施例2の携帯端末を用いた処理業務のフロ ーチャートを示した図面である。

【図38】実施例3の車載表示端末のメニュー画面を示 した図面である。

【図39】実施例3の車載表示端末の収集モード送信履 歴の画面イメージである。

【図40】実施例3の車載表示端末の積替モード送信履 歴の画面イメージである。

【図41】実施例3の車載表示端末の搬出モード送信履 歴の画面イメージである。

【図42】実施例3の車載表示端末の保管モード送信履 歴の画面イメージである。


【図43】実施例3の車載表示端末の搬入モード送信履 歴の画面イメージである。

【図44】実施例3の車載表示端末の処理モード送信履 歴の画面イメージである。

【図45】実施例3の車載表示端末の最終処理モード送 信履歴の画面イメージである。

【図46】実施例4のSCMSystemのネットワー ク構成メッセージ配信装置の位置づけを示した図面であ る。

【図7】




【図8】

<総数> 2:保管 3:搬入 5: 投終 教字を選択後ENT

【図9】


担当者コード 入力後 ENT





【図13】 【図12】 【図11】 【図10】 ハザードマーク番号 マニフェスト伝楽番号 <重量人力選択> くモード選択> 1:毎回武量入力 1:収集 9:搬出 荷姿コード: 7:一括重量入力 入力後ENT 数字週択後 ENT 入力後ENT 数字を選択後ENT


【図2】



 【図14】
 【図15】
 【図16】
 【図17】


 <在意> 同一のハザードマーク は受け付けません
 : 入力後ENT
 本面ID : 入力後ENT
 大力後ENT

[図3]



[図4]

【図18】



【図19】

【図21】

▲▼

【図22】

[図38]

マニフェスト: 荷姿: 絵個数: 絵覧量: ▲▼ 車両 I D : 絵個数::

総個数:

作業区分:

 未就0
 未送0
 4/10
 10:58
 出発

 央車/
 /積替
 /
 /


 1
 受信院取
 9
 環境設定

 2
 途信作成

 3
 受信履歴


 4
 送信履歴

【図5】



【図39】

【図40】



† ↓ 01 送信済 4/10 10:58 [積替モード]


担当者コード:99999

収集年月日: 9999.12.31

23:59'59"

99/99

【図6】




【図41】

【図42】


† ↓	01	送信済	4/10	10:58
〔搬出	モード)			
担当	者コード	:9999	9	
収集	年月日:	9999.	12.31	
		23:59	′ 5 9 ″	
	-			99/99

† ↓	01	送信商	4/10	10:58
[保管	モード]			:
担当	者コード	:9999	9	
収集	年月日:	9999.	12.31	
		23:59	′ 59°	
				99/99

【図25】



【図26】



[図43]

【図44】

† ↓	0 1	送信済	4/10	10:58	
[搬入	モード)				
担当	者コード	:9999	9		
収算	年月日:	9999.	12.31		
		23:59	′ 5 9 ″		
車車	iD :	99999	9 9		
•				99/9	9
Ī					

† 1	01	送信済	4/10	10:58

[処理モード]

担当者コード:99999

収集年月日:9999.12.31

23:59' 59'


作森区分 : 99

99/99


【図45】

† ↓	01	送信務	4/10	10:58
[最終集	8理モード	']		
担当	ピコード:	99999		
収集	手月日:9	999. 1	2.31	
	2	3:59'	59"	
車両	1D:9	99999	9	
				99/99
				• .


[図27]




【図28】




【図29】




【図30】




【図31】



【図32】




【図33】




د


【図34】




【図35】



【図36】



【図37】



[図46] 面介面 斯米 米 TA 超行電弧 線永 神戸的兼所 P S/V 7 S/S 京都工場 T Y X V N 通行管理 计,TA , 端来 - PS/V 収集・通散業者 P S/V -NS-P 管理・集計 システム 适行管理 禁末 NISSCOM |-| A | 457 專用領 £ 7 T ٢ 印 装包 智 一ク管理 システム サントロ **一人** 通信符星 画像アンテナ | 画信制御 装置 通信アンテナリ 表示人力に記載し 保管場所中間処理工場 股終処分場 協 協 機 國 数示入力数額 自由

フロントページの続き

(72)発明者 秋元 研一 東京都新宿区百人町2丁目9-12 日本特 殊工業株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.